

Avira小紅傘防毒軟體移除及重新安裝教學

軟體移除步驟：

1. 請到控制台的新增除移程式中，先移除主程式「Avira Professional Security」後再移除「Avira Security Management Center Agent」這兩個程式。



2. 檢查一下是否有他牌防毒，例如：**Mcafee**並將他除移
PS: 請勿在一台電腦安裝**2**套防毒
3. 軟體移除請重開機後再重裝Avira小紅傘防毒軟體。


已執行過上述步驟若還無法移除防毒軟體，請使用下列方式處理：

請用下列工具清除過後，再安裝一次小紅傘。

Avira Registry Cleaner(註冊表清除工具)

http://virus.dyu.edu.tw/file/avira_registry_cleaner_en.zip

下載後請進入安全模式(開機時按下**F8**鍵)再以**Administrator**執行 **RegCleaner.exe**
點 **Accept**→將所有項目打勾→**Remove** 清除註冊表後請重開機再安裝小紅傘。




Windows 10 進入安全模式的方法請參考下列步驟：

從 [\[設定\]](#)

1. 按鍵盤上的 **Windows** 標誌鍵 + **I** 開啟 [\[設定\]](#)。如果沒有用，請選取畫面左下角的 [\[開始\]](#) 按鈕，然後選取 [\[設定\]](#)。
2. 選取 [\[更新與安全性\]](#) > [\[復原\]](#)。
3. 在 [\[進階啟動\]](#) 底下，選取 [\[立即重新啟動\]](#)。
4. 電腦重新啟動至 [\[選擇選項\]](#) 畫面後，選取 [\[疑難排解\]](#) > [\[進階選項\]](#) > [\[啟動設定\]](#) > [\[重新啟動\]](#)。
5. 電腦重新啟動之後，您會看到選項清單。選取 **4** 或 **F4** 以在 [\[安全模式\]](#) 中啟動電腦。或如果您需要使用網際網路，請選取 **5** 或 **F5** 來使用 [\[安全模式 \(含網路功能\)\]](#)。

從登入畫面

1. 重新啟動您的電腦。當您在登入畫面時，按住 **Shift** 鍵同時選取 [電源]  > [重新啟動]。
2. 電腦重新啟動至 [選擇選項] 畫面後，選取 [疑難排解] > [進階選項] > [啟動設定] > [重新啟動]。
3. 電腦重新啟動之後，您會看到選項清單。選取 **4** 或 **F4** 以在 [安全模式] 中啟動電腦。或如果您需要使用網際網路，請選取 **5** 或 **F5** 來使用 [安全模式 (含網路功能)]。

Avira Antivirus Pro 中文版載點：http://163.23.1.18/Avira/DAYEH_Avira_Cht_363.exe

安裝教學：http://virus.dyu.edu.tw/avira_install.html

4.如果以上方法不能解決您的問題,建議您還原您的電腦或重灌後,再去安裝小紅傘

-